

# Recharger une licence réseau



*N'hésitez pas à visiter les autres articles concernant le Serveur de Licence SOC*

:

- [Installation du serveur de licence](#)
- [Règle du serveur](#)

## Comment ouvrir le serveur web depuis le serveur physique ?

Si vous êtes sur la machine contenant le serveur de licence (généralement le serveur physique ou l'ordinateur).

**Ouvrir une page web depuis le navigateur web** de votre choix :

Mozilla Firefox 	Google Chrome 	Microsoft Edge 	Autres...
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

**Écrire l'adresse ci-dessous** dans la barre de recherche :

<http://localhost:5274>


---

## Comment ouvrir le serveur web depuis un autre poste utilisateur ?

Deux solutions sont disponibles pour accéder au serveur de licence depuis n'importe quel autre poste informatique **dans le réseau de l'entreprise** :

### 1ère solution :

Faites un clic droit sur le nom du serveur dans la fenêtre de sélection des licences DeviSOC



Cette manipulation vous amènera automatiquement sur la WebApp du serveur de licence.

## 2ème solution

Tapez dans la barre de recherche d'un navigateur web :


- [http://\[IP\\_DU\\_SERVEUR\\_DE\\_LICENCE\]:5274](http://[IP_DU_SERVEUR_DE_LICENCE]:5274) [IP de votre serveur physique contenant le serveur de licence]
- [http://\[NOM\\_SERVEUR\]:5274](http://[NOM_SERVEUR]:5274) [NOM de votre serveur physique contenant le serveur de licence]

Cette solution nécessite les informations réseaux de votre serveur de licence que vous trouverez dans le paragraphe :

[Pour aller plus loin](#)

## Comment vérifier l'état de mes licences et en ajouter ?

Rendez-vous dans l'onglet **Licences** :



Cet onglet regroupe toutes vos licences, activées ou non, présentent dans le dossier de votre machine. A noter qu'il s'agit du répertoire par défaut lors de l'installation :

**C:\SOC\Licences**

Vous pouvez mettre à jour vos licences en sélectionnant le bouton situé en haut de la liste de vos licences :

## Licences

Chercher de nouvelles licences

Si des modifications ont eu lieu depuis la dernière mise à jour de vos licences réseaux, vous aurez alors un message rouge qui s'affichera ) droite de ce bouton :

## Licences

Chercher de nouvelles licences **1 licences téléchargées**



**FAQ sur les problèmes rencontrés :**

**J'ai eu le message d'erreur "Code utilisateur ou code postal non trouvé ?" et/ou "Le serveur ne me trouve aucune licence."**

Vérifier dans l'onglet **Serveur** que **Code Client** et **Code Postal** sont bien renseignés et juste. Vous trouverez ces informations dans l'email SOC INFORMATIQUE envoyés lors de la création de vos licences.

- Accueil
- Utilisateurs
- Groupes
- Licences
- Règles
- Serveur**
- Mise à jour

### Configuration du serveur

Choisissez le port d'écoute du serveur de licence

Port TCP

#### Configuration des licences

Chemin des licences

Code client   
Code postal


Codes envoyés par mail

#### Configuration mail

Configuration mail serveur   
Adresse mail de l'expéditeur   
Adresse du serveur SMTP   
Identifiant utilisateur  Mot de passe utilisateur

## J'ai bien mes nouvelles licences mais j'ai le message "Activation code not found" ?

Votre licence est protégée par un code d'activation. Pour pouvoir l'utiliser, il faut pour cela envoyer à l'adresse [assistance@socinformatique.fr](mailto:assistance@socinformatique.fr) le code machine disponible en cliquant sur **Demander l'activation** :



### Demander l'activation de la licence

Envoyer votre code machine à l'assistance pour recevoir votre code d'activation

Recevoir une copie du mail

[Activation du fichier licence]

Code client : Numéro fichier licence : 600002 Code machine :

Une fois en possession de votre code d'activation, il vous suffit de le rentrer en sélectionnant **Activation** sur l'onglet **Licences** de votre licence souhaitée et copiez-collez le code reçu de la part de SOC INFORMATIQUE :



- Accueil
- Utilisateurs
- Groupes
- Licences
- Règles
- Serveur
- Mise à jour

### Activation de licence

Entrez le code d'activation que vous avez reçu.

Le code doit ressembler à : XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XX

(Uniquement des chiffres et des lettres)

## Pour aller plus loin

### Qu'est-ce que localhost ?

L'adresse Localhost, aussi appelée adresse de loopback, est un "raccourci" vous permettant d'aller directement sur l'interface réseau de votre machine. De ce fait, l'adresse IP de Localhost se traduit par 127.0.0.1. En conclusion :

<http://localhost:5274> et <http://127.0.0.1:5274>

sont exactement la même chose.



**Important!** Attention : **Localhost** n'est utilisable uniquement lorsque vous êtes sur la machine physique qui contient le serveur de licence.

## L'adresse IP

### Introduction



**Tip** Ce chapitre est axé sur la partie informatique et réseau en guise de complément d'information. Cependant, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre service informatique ou de votre prestataire informatique.

L'adresse IP est l'adresse utilisée par votre machine pour s'identifier sur votre réseau. Celle-ci est

propre à cette dernière est permet une authentification simple et rapide. **Attention cependant, selon votre politique informatique, l'adresse IP peut être dynamique ou statique.**

- **Dans le cas d'une adresse IP statique**, celle-ci ne changera pas, même après un redémarrage de la machine. Si cette méthode est privilégiée, vous pouvez l'utiliser sans problème pour vous connecter au serveur de licence. De manière générale, ce type d'adresse est utilisée sur les machines dites de coeur de réseau (serveurs, machines virtuelles, NAS,...) ou les périphériques non-client (imprimantes, scanner,...)
- **Dans le cas d'une adresse IP dynamique**, celle-ci varie selon la politique du serveur DHCP configuré dans votre réseau. Si cette méthode est utilisée, **nous vous déconseillons fortement de vous baser dessus.** De manière générale, ce type d'adresse est utilisée sur les ordinateurs clients et autres périphériques clients (tablettes, portables, téléphones,...)

Comme annoncé dans le paragraphe précédent, veuillez-vous rapprocher de votre service informatique ou prestataire afin de recevoir ce type d'information.


### **Comment connaître l'adresse IP de mon serveur/de mon ordinateur ?**

Pour vérifier l'adresse IP d'une machine, ouvrez un CMD :

- Chemin d'accès : C:\Windows\System32\cmd.exe

A l'ouverture, une fenêtre noire apparaît :

- Écrire **ipconfig** et appuyez sur la touche **Entrée**
- Rechercher le champ **Carte Ethernet [Votre nom de carte réseau]**. La ligne qui nous intéresse est **Adresse IPv4** :



```
C:\Windows\System32\cmd.exe
C:\WINDOWS\System32>ipconfig


Carte Ethernet Ethernet :
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.41
```

## Le nom de l'ordinateur


### Introduction

Le nom de l'ordinateur est semblable à l'adresse IP, à la différence que celui-ci ne change jamais (**hors modification manuelle par l'utilisateur ou un administrateur**). Pour connaître le nom de votre ordinateur :

Ouvrez le **Panneau de Configuration** et allez dans l'onglet **Système** :



Le nom de votre ordinateur se trouve dans la ligne **Nom de l'ordinateur** : <WRAP centeralign>



From: <http://doc.socinformatique.fr/> - Aide en ligne SOC INFORMATIQUE

Permanent link: [http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=serveur\\_de\\_licence:recharger\\_une\\_licence\\_reseau](http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=serveur_de_licence:recharger_une_licence_reseau)

Last update: 2019/09/24 15:15

